

Capsule d'information

Destinée aux professionnels de la santé
Direction de santé publique et responsabilité populationnelle

Vol. 7, no 5

Date : Le 15 mai 2017

PRÉLÈVEMENT VAGINAL POUR DÉTECTER UNE INFECTION À *CHLAMYDIA TRACHOMATIS* OU À *NEISSERIA GONORRHOEAE*

L'outil [Prélèvements et analyses recommandés en fonction de l'infection recherchée chez les personnes asymptomatiques \(dépistage\)](#) présente les meilleures pratiques sur les prélèvements à effectuer. Le clinicien doit prélever tous les sites exposés selon les pratiques sexuelles.

Infection à dépister chez une femme asymptomatique	Site de prélèvements	Analyse si examen pelvien non requis ou femme ayant subi une hystérectomie	Analyse si examen pelvien requis (ex : pour une cytologie cervicale)
Chlamydia	Vagin Col utérin Urine	1^{er} choix : TAAN sur un prélèvement vaginal 2 ^e choix : TAAN sur un prélèvement urinaire ¹	TAAN sur un prélèvement vaginal ou du col utérin
Gonorrhée		1^{er} choix : TAAN sur un prélèvement vaginal 2 ^e choix : TAAN sur un prélèvement urinaire ¹ 3 ^e choix : culture sur un prélèvement vaginal	1 ^{er} choix : TAAN sur un prélèvement vaginal ou du col utérin 2 ^e choix : culture sur un prélèvement du col utérin

¹ Le prélèvement urinaire est un 2^e choix car il offre une sensibilité moindre.

Le prélèvement vaginal peut être fait :

- par le professionnel de la santé (avec ou sans spéculum);
- par la patiente elle-même dans un contexte clinique (ex. : à votre clinique). Si vous référez la femme au centre de prélèvements, veuillez indiquer sur votre prescription : Chlamydia/gono : autoprélèvement vaginal. Des explications claires pour procéder au prélèvement doivent lui être fournies. L'autoprélèvement à domicile n'est pas acceptable.

Vous trouverez à la page suivante un outil permettant de bien expliquer la procédure d'autoprélèvement à la patiente.

Région de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Pour les professionnels de la santé, vous pouvez rejoindre le professionnel de garde en maladies infectieuses :

- Durant les heures ouvrables, par téléphone au : **819 693-3943** ou **1-877-693-3943** (sans frais)
- En dehors des heures ouvrables, via le système de garde ou en passant par Info-Santé qui nous rejoindra.



Le TAAN sur un prélèvement vaginal est un premier choix pour dépister l'infection à *C. trachomatis* ou d'une *N. gonorrhoeae* chez une femme asymptomatique.

Les capsules se retrouvent sur [le site du CIUSSS MCQ](#).



L'autoprélèvement vaginal

Il est important de suivre chaque étape :

- 1- Introduire le bâtonnet de 5 cm dans votre vagin en prenant soin d'écarter les grandes lèvres.
- 2- Faire tourner délicatement le bâtonnet entre 15 et 30 secondes contre les parois du vagin puis retirer le bâtonnet avec précaution.



- 3- Introduire le bâtonnet dans le tube et cassez-le au niveau de l'encoche. Jeter l'autre partie du bâtonnet à la poubelle. Manipuler le bouchon et le tube soigneusement afin d'éviter toute contamination.
- 4- Fermer hermétiquement le tube avec le bouchon.



Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Santé publique

2015-02